

# Il cinema nel taschino

Smartphone e palmari: usali come player multimediali da passeggio per vedere i tuoi film preferiti







# Player multimediale

La nostra scelta...
The Core Pocket Media Player

Quanto costa: Gratuito

**Sito Internet:** http://tcpmp.corecodec.org

mmaginiamo un noioso e solitario viaggio in treno, in autobus o in aereo. Oppure pensiamo alla lunga coda di un ufficio postale pieno zeppo come un uovo. Se l'impressione è che i minuti non passino mai, basta estrarre dal taschino il nostro smartphone, infilare gli auricolari e immergersi nella visione di un film. D'ora in poi, il tempo, scorrerà via molto più velocemente. Quanto è cambiato l'intrattenimento elettronico "on the move" inventato dalla Sony con il suo Walkman! Da allora i passatempo digitali si sono evoluti fino a dare corpo alle più svariate forme della multimedialità: gli MP3 player, i DVD portatili, la TV sul cellulare. Oggi tutto questo si può realizzare con un unico dispositivo, il PocketPC o lo smartphone. A suonare la musica e a riprodurre i video ci pensa The Core Pocket Media Player. Impariamo a configurarlo e ad utilizzarlo al meglio.

# RIPRODUCE L'IMPOSSIBILE

Tutti i formati Audio/Video supportati da The Core Pocket Media Player.

### **CODEC AUDIO**

Mpeg 1 Layer III, la dizione estesa dei notissimi MP3.

Ogg Vorbis. A parità di bitrate offre una qualità superiore agli MP3.

Musepack, un formato che predilige la qualità e la conservazione dei dati originari rispetto alla compressione.

Windows Media Audio (WMA) è il formato audio proprietario Microsoft.

AC-3, il codec per il supporto al Dolby Digital 5.1.

AMR. Si tratta di un formato utilizzato da molti cellulari per la codifica delle suonerie.

Adpcm, uLaw. Sono i formati propri della telefonia e delle comunicazioni VolP

# CODEC VIDEO

DivX. Consente di comprimere un DVD nelle dimensioni di un CD, con accettabile perdita di qualità.

XviD. È la versione open source del DivX, di cui è degno concorrente.

MPEG4-SP. L'MPEG4 Simple Profile è un formato di compressione ideale per applicazioni di videosorveglianza e videoconferenza.

MPEG1. Progenitore dell'MPEG2, il formato dei DVD, offre un alto grado di compressione.

M-JPEG. Il Motion Jpeg rimane uno standard molto utilizzato nel video editing amatoriale.

Windows Media Video (WMV). È il codec proprietario Microsoft.



# 🔼 Installiamo il player

TCPMP è compatibile con le più diffuse piattaforme per PDA: PalmOS e Windows Mobile. Il tutorial che segue si riferisce all'installazione sul PocketPC Fujitsu Siemens N520.





# Prepariamo gli strumenti

Scompattiamo l'archivio CoreMediaPlayer.zip in una cartella dell'hard disk. Al suo interno troviamo gli eseguibili del player e i plug-in AC-3, FFmpeg, Speex e Vorbis per il supporto ai formati Audio/Video compatibili con il software. Avviando i file come se volessimo installarli sul PC, ci verrà chiesto se memorizzarli nella memory card dell'N520.

# Oggi tutti al cinema

Spostiamoci adesso sul PocketPC, accediamo ai contenuti della memory card e tappiamo col pennino, cioè clicchiamo sull'eseguibile di The Core Pocket Media Player. Nella schermata che compare, abilitiamo l'opzione \SD-MMCard e clicchiamo sulla voce *Install*. In pochi secondi il software sarà pronto all'uso.

# Video di qualità

Le opzioni di TCPMP sono veramente numerose. Fortunatamente quelle preimpostate vanno bene per gran parte dei dispositivi e per la riproduzione di qualsiasi filmato.



# € 4€ 6:14 X # TCPMP RL XQ 640x480 1500 128 01:26/02:31 Zoom interpolato (solo 50%) Zoom interpolato (sempre) ✓ Dither Bassissimo Basso ✓ Normale Intel XScale Raw FrameBuffer GDI No video Disabilitato ✓ Video 1

# **Un player internazionale**

Conclusa l'installazione, TCPMP si presenta con l'interfaccia utente in lingua inglese. Nessun problema: è possibile cambiarla con pochi e semplici passi. Accediamo al menu Options/Settings/Select page e clicchiamo col pennino sulla voce General: dal menu a tendina Language selezioniamo, ovviamente. Italian.

# I video alla giusta dimensione

Raramente i filmati predisposti per la riproduzione su PC sono adatti alla visualizzazione su palmare. TCPMP pensa anche a questo. Per non correre il rischio che il filmato risulti poco fluido, che proceda a scatti, dal menu Options/Video/Qualità, spuntiamo l'opzione più opportuna tra Normale, Bassa e Bassissima.

### I REOUISITI GIUSTI

Qualsiasi PDA è capace di riprodurre musica e video, ma non tutti hanno le stesse potenzialità. Se l'aspetto multimediale è importante teniamo d'occhio alcuni requisiti. Primo fra tutti, il sistema operativo. In linea di massima i Pocket PC, cioè i dispositivi con Windows Mobile, sono i più votati a questo tipo di applicazione. Seguono a ruota i Palm OS e i Symbian. Valutiamo attentamente le nostre esigenze prima di ogni acquisto.

# **OUASI COME AL CINEMA**

La qualità dei display sui dispositivi portatili riveste molta importanza. Maggiori dimensioni migliorano l'esperienza visiva, ma quello che conta davvero è la risoluzione. In commercio esistono svariate alternative: si passa dai 320x240 ai 640x480 pixel. Altri elementi da non sottovalutare sono le prestazioni del processore e la velocità di trasferimento dati tra la memory card e la memoria interna del dispositivo, che garantiscono una riproduzione fluida dei filmati.

### **L'IMPORTANTE È COMUNICARE**

Se le nostre esigenze sono quelle di avere un dispositivo portatile che ci faccia da segretario personale e ci permetta di comunicare con i nostri amici, allora l'acquisto migliore è rappresentato dai PDA phone. Questi ultimi, però, per via dei numerosi processi di sistema attivi, registrano performance inferiori rispetto ad altri modelli di smartphone. Se vogliamo comunque utilizzarli come player multimediale, utilizziamo filmati codificati con frame rate e bit rate bassi. La qualità video sarà inferiore, ma la riproduzione non andrà a scatti.



# Potenza in miniatura

# LA GIUSTA ILLUMINAZIONE

La riproduzione dei video è uno dei compiti più impegnativi per la CPU di un palmare. Il primo aspetto che ne risente è, per forza di cose, l'autonomia, che rischia persino di risultare inferiore alla durata di un film. Se la batteria del PDA tende a scaricarsi troppo in fretta qualche soluzione tampone c'è, ma non si speri nei miracoli. Non tutti sanno, ad esempio, che portando il display in una zona d'ombra (basta anche circondarlo con le mani) aumentano il contrasto e la leggibilità. Sarà così possibile ridurre il grado di retroilluminazione ed il conseguente consumo di energia.

# **UNA CPU IN FORMA**

I Pocket PC di ultima generazione sono generalmente dotati di un regolatore di potenza per il processore, che di default è posizionato sul livello Automatico: quanto più alte saranno le prestazioni richieste dagli applicativi in esecuzione, tanto più spinta sarà la velocità di clock. È bene dunque verificare se i filmati, limitando il potenziometro alla modalità Power save o Standard, possono uqualmente scorrere senza interruzioni. Infine si ricordi di disattivare le interfacce di comunicazione wireless, a meno che non siano necessarie per l'utilizzo di auricolari senza fili o per lo streaming di file Audio/Video.



Sia come MP3 player, sia come riproduttore video tascabile, TCPMP esprime il meglio di sé quando vengono utilizzate le sue funzioni avanzate. Come le plavlist o lo streaming video.



# La lista nera dei brani audio

Una playlist sta ad un player musicale come un CD sta ad un impianto Hi-Fi: i brani contenuti vengono riprodotti in maniera seguenziale e automaticamente, così da non dover avviare un file per volta. Per crearne una tappiamo sul menu File e, a seguire, sulla voce Playlist.



# Una comoda selezione

In movimento, l'utilizzo del pennino è poco agevole. Per interagire con TCPMP possiamo comunque utilizzare la tastiera del nostro Pocket PC. Per assegnare un comando ad un tasto, dalla schermata principale del software selezioniamo Options/Impostazioni/Seleziona/Hot Keys.



# Alla ricerca del film perduto

Verrà caricato un mini-browser per accedere alla cartella condivisa del desktop. Utilizzando il pennino in dotazione con il Fujitsu Siemens N520 spostiamoci nel menu Vai, utilizziamo la tastiera virtuale per digitare l'indirizzo del PC e premiamo Vai. Selezioniamo il filmato e riproduciamolo.



# Riproduzione ordinata

Ci ritroviamo nel pannello con il quale dare vita ad una compilation che risponda ai nostri gusti. Alcune funzioni sono accessibili attraverso tasti virtuali: premiamo col pennino sul simbolo Più per aggiungere una canzone, mentre con le Frecce cambiamo l'ordine di esecuzione.



# Il cinema ti seguirà ovunque

Che importa se siamo in poltrona o a letto: i film archiviati sul PC possiamo goderceli ugualmente. TCPMP può infatti riprodurli in streaming collegandosi alla nostra rete Wi-Fi domestica. Per configurare il player, partiamo dalla schermata iniziale e selezioniamo File/Apri File.

